

サーバー認証利用方法

目次

- ▶ サーバー認証システムのアカウント登録
- ▶ MQLへのサーバー認証コードの組込み
- ▶ ライセンスの登録
- ▶ 利用上の注意点
- ▶ お問い合わせ先

サーバー認証システムのアカウント登録

1. 下記サーバー認証ページを開きます。
<https://serverauth.autosystem-labo.com/>
2. 画面右下の「サインアップ」を押します。
3. 「Email」「ユーザ名」「パスワード」を入力し、登録を押します。

The image shows two screenshots of a web interface. The top screenshot is titled 'ロボトレ' (Robotre) and contains a 'Login' form with fields for 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password), a 'ログイン' (Login) button, and a 'サインアップ' (Sign Up) button highlighted in yellow. Below the 'サインアップ' button is the text 'パスワード再発行' (Reset Password). A blue arrow points from the 'サインアップ' button to the bottom screenshot. The bottom screenshot is titled 'サインアップ' (Sign Up) and contains a registration form with fields for 'Email', 'ユーザ名' (Username), and 'パスワード' (Password), and a '登録' (Register) button.

サーバー認証システムのアカウント登録

4. 登録したメールアドレスにメールが届きますので、Verify Emailのリンクを押すことで本登録されます。
※迷惑メールフォルダに受信する可能性もありますのでそちらもご確認ください。

★ 検証リンク

From: no-reply@verificationemail.com +

発信元: amazonses.com ?

To: [redacted]

E メールアドレスを検証するには、次のリンクをクリックしてください。[Verify Email](#)



Your registration has been confirmed!

5. <https://serverauth.autosystem-labo.com/> にアクセスし、Emailとパスワードを入力してログインができることを確認してください。

ロボトレ! ログアウト

登録アプリケーション一覧

アプリケーションを選択し、アカウントIDを入力してライセンスの発行をしてください。

サーバー認証システムのアカウント登録

6. 登録確認まで行えましたら、ロボトレへ下記2つをメールまたはLINEにてご連絡ください。
 - ①登録されたEmailアドレス
 - ②サーバー認証を利用したいEAまたはインジケータ名※ファイル名をご確認ください。
7. ロボトレ運営にてアカウントとEAのシステム上での紐づけが完了しましたらご連絡致します。
8. 再度ログインして頂き、画面上にサーバーライセンス対象のEAまたはインジケータの名称が一覧に表示されていることをご確認ください。

サーバー認証のアカウント登録は以上となります。

MQLへのサーバー認証コードの組み込み

1. 添付の「Activation.ex4」をMQLフォルダ内の「Libraries」に格納してください。

下記コードをご利用したいMQLファイル(EA/インジケーター)に組み込んでください。

※パラメータ設定エリア

```
//=====パラメータ設定エリア内=====  
#define VERSION "1.00"  
#import "Activation.ex4"  
    bool Activation(string, string);  
#import
```

MQLへのサーバー認証コードの組み込み

下記コードをご利用したいMQLファイルに組み込んでください。

※サーバー認証チェックを行いたいタイミング
例) OnInit()の一番最初など

```
// ライセンス認証
if (!Activation(WindowExpertName(), VERSION))
{
    Alert("Invalid License .");
    Print("ライセンス認証失敗");
    return(INIT_FAILED);
}
```

MQLへのサーバー認証コード組み込みは以上となります。

ライセンスの登録

1. サーバー認証へログインを行います。
2. ライセンス登録したいEAまたはインジケータの名称をクリックします。
3. アカウントIDに**利用者の口座番号**を入力し、ライセンス発行ボタンを押します。

4. 発行されるとお客様のメールアドレスにライセンスキー発行メールが送信されます。画面にもライセンスキーが表示されますが、メールで送信されておりますので、画面を閉じて問題ございません。

ライセンスの登録

- 受信したメールに記載されたライセンスキーについては、特にライセンス認証では現在利用していませんのでメールを残しておく必要はございません。

ライセンス発行完了通知 受信トレイ x



amazonses.com 経由

To 自分 ▼

ライセンスが発行されました。


アカウントID: 12345

アプリケーション名 : TestActivation

ライセンスキー : 64b2edd4984fd18d4a7dc366b92b9dec29a407fe9e281c9dad22e6028881cb85

利用上の注意

1. サーバー認証はMT4上で動作致します。
MT5でのコードについては別途お問い合わせください。
2. サーバー認証を適用したEAまたはインジケータをチャートへ適用する際、下記を必ず実施してください。
①全般タブのDLLの仕様を許可するにチェックをする。



お問い合わせ先

◇ロボトレ！

support@autosystem-labo.com